

位置情報ASPサービスDP2 PLS
Android初期設定手順
(OS7.0～7.1ver)

目次

◆管理PC画面設定

ユーザーの所属グループを作成する……………	4
ステータスを作成する……………	5
ユーザーを作成する……………	6
ログインIDを確認する……………	7

新規ご契約・ユーザー追加の場合

……全ページの設定を行います。

機種変更（SIMカードの変更なし）の場合

……P.11～13、P.15～20を行います。

機種変更（SIMカードの変更あり）の場合

……**弊社にて作業が必要になりますのでお問い合わせください。**

問い合わせ先：メール dp2_sales@navi-p.com 電話 03-6278-7981

弊社での作業完了後、P.7の確認とP.9～20を行ないます。

※複数のユーザーがいる場合は、ユーザーリストをいただく必要がございますので、メールでのお問い合わせをお願いいたします。

◆スマートフォン設定

提供元不明のアプリのインストールを許可する……………	9
位置情報の利用を許可する……………	10
DP2をインストールする……………	11～14
アプリの権限を許可する……………	15
DP2をウィジェットに設定する……………	16～17
電池の最適化を無効にする……………	18～19
データ無制限アクセスを許可する……………	20

管理PC画面設定

ユーザーの所属グループを作成する

- 1 弊社よりお送りしたメールに記載されている「パソコンURL」にアクセスします。



登録が完了しましたのでご利用に必要な情報をご連絡致します。
管理者ID：*****
管理者パスワード：*****
※このメールは暗号化されていませんので万一の為に上記のID、パスワードを
変更されることをお勧めします。

パソコンURL：https://***.navi-p.com/LocNaviDP/*****/pls/
初期設定用携帯URL：http://***.navi-p.com/LocNaviDP/*****/phone/



ログイン

https://cld-b.navi-p.com

ユーザー名

パスワード

ログイン

キャンセル

認証ウィンドウで、管理者IDとパスワードを入力します。

- 2 ユーザーを所属させるグループを作成します。



メニューの「設定」を選択します。




グループ関連> グループ設定> 新規追加を選択します。



グループ名称	
グループID	
パスワード	
確認入力	
送信間隔	5
管理者アドレス1	
管理者アドレス2	
管理者アドレス3	

以下の内容を入力します。

- グループ名称 (全角30文字以内)
- グループID (半角20文字以内)
- パスワード (半角20文字以内)
- パスワード確認入力
- 送信間隔 (1～60分の間で設定可能です。)



「登録」を選択するとグループが作成されます。

3 端末からの位置送信時に利用する、ステータス情報(状況)を設定します。



メニューの「設定」を選択します。



<グループ関連> <ユーザー関連> <ステータス関連> └ 入力項目設定 └ ステータス登録 <スポット関連> システム設定 タイマー設定 位置履歴CSV読み込み マニュアル	ステータス登録				
	※必ず1つ以上使用してください。				
	使用	ステータス名称	アイコン	グラフ表示色	通知メール
	☒	移動中	 変更	色変更	☐
	☒	手動送信	 変更	色変更	☐
	☒	作業中	 変更	色変更	☐
	☒	休憩中	 変更	色変更	☐
	☒	緊急事態	 変更	色変更	☒
	☐		 変更	色変更	☐
	☐		 変更	色変更	☐



「変更」からアイコン変更が可能です。
ステータスが複数ある場合は、デフォルト
から変更することをおすすめします。

ステータス関連> ステータス登録を選択します。

- 「使用」にチェック
- ステータス名称(全角30文字以内)
- アイコン(地図上に表示)
- グラフ表示色(時間分析で、グラフを表示させた際の各ステータスの色です。※標準プランのみ)
- 通知メール(詳細については[管理PC利用マニュアルP.35](#)でご確認ください。)



設定 「設定」を選択します。

4 事前に管理PCからユーザーを作成します。（新規登録の場合）



メニューの「設定」を選択します。




ユーザー関連> 端末設定を選択します。

- 「新規登録」をクリックします。

ユーザー名	
グループ名	1 東京営業所(1分) ▼
電話番号	
メールアドレス	
名前	
地域	
社員ナンバー	
社用車ナンバー	
備考	


ユーザーフォーマットは、ユーザー関連> フォーマット設定で追加できます。

- ユーザー名(全角20文字以内)
 - グループ名(P.4で作成したグループを選択します)
 - 電話番号
- を入力します。



「登録」を選択します。

5 新規・既存ユーザーいずれの場合もログインIDが自動生成されるため、確認します。




ユーザー関連> 端末設定を選択します。
ログインIDは、ユーザーごとに異なります。

- 新規作成した場合のログインID…企業ID + 数字
- 既存ユーザーのログインID…android + 数字

※スマートフォンの初期設定P.14で使用します。

スマートフォン設定



ホーム画面から**アプリ**を開きます。




設定をタップします。



セキュリティをタップします。



提供元不明のアプリを許可します。




設定から**位置情報**をタップします。



位置情報を**ON**にした後、モードを**高精度**にします。

1 apkファイルをダウンロードする。



アプリ一覧画面から**Chrome**をタップします。



ダウンロードページのURLを入力します。

ダウンロードページ

<https://cld-c.navi-p.com/LocNaviDP/phone/app/>



上に表示されている**ダウンロード**ボタンをタップします。



続行をタップします。

apkファイルをダウンロードする。(続き)



許可をタップします。




OKをタップします。




開くをタップします。

2 DP2をインストールする




右下の**インストール**をタップします。

DP2をインストールする（続き）




開くをタップします。




接続先の選択・企業IDの入力画面が表示されます。

管理パソコンURL

https://●●●.navi-p.com/LocNaviDP/▲▲▲/pls/




接続先は管理パソコンURLの「●●●.navi-p.com」部分を選択します。



企業IDは管理パソコンURLの「▲▲▲」部分を入力します。入力後、**登録**をタップします。

DP2をインストールする（続き）



自動生成された**ログインID**(P.7)を入力し、**登録**をタップします。
※SIMカードの変更がない場合は表示されません。



アプリのトップ画面が表示されることを確認します。


アプリのインストール作業は以上です。
引き続き、次項のスマートフォン側の
設定を行なってください。



設定から**アプリ**をタップします。



アプリ一覧から**位置情報サービスDP2**を選択し、**許可**をタップします。




すべての項目を**ON**にします。

引き続き、次項のウィジェット設定を行ってください。



ホーム画面で空きスペースを
長押しします。



ウィジェットを表示をタップ
します。



ウィジェット一覧をスクロール
します。



位置情報サービスDP2 (4x2)
を長押しして、下に表示されて
いるホーム画面までひっぱります。


DP2をウィジェットに設定する（続き）




引き続き、電池の最適化を無効にする設定を行ってください。

ホーム画面DP2のアプリアイコンと、**アプリ名/ステータス/送信間隔**が表示されることを確認します。


電池の最適化を無効にする




設定から**電池**をタップします。



右上の**メニューボタン**をタップします。



電池の最適化をタップします。




すべてのアプリを選択します。

電池の最適化を無効にする（続き）



位置情報サービスDP2を選択し、**最適化しない**にチェックを入れた後完了をタップします。



最適化していないアプリの一覧にDP2が表示されていることを確認します。

引き続き、**データ無制限アクセスを許可する**設定を行ってください。


データ無制限アクセスを許可する



設定から**データ使用量**をタップします。



データセーバーをタップします。



データへの無制限アクセスをタップします。



位置情報サービスDP2をONにします。

★設定は以上です。
端末の再起動を行ってください。