

位置情報ASPサービスDP2 PLS
Android初期設定手順
(OS8.0ver)

目次

◆管理PC画面設定

ユーザーの所属グループを作成する……………	4
ステータスを作成する……………	5
ユーザーを作成する……………	6
ログインIDを確認する……………	7

新規ご契約・ユーザー追加の場合
……………全ページの設定を行います。

機種変更（SIMカードの変更なし）の場合
……………P.9～22を行います。

機種変更（SIMカードの変更あり）の場合
……………**弊社にて作業が必要になりますのでお問い合わせください。**
問い合わせ先：メール dp2_sales@navi-p.com 電話 03-6278-7981

弊社での作業完了後、P.7の確認とP.9～22を行ないます。
※複数のユーザーがいる場合は、ユーザーリストをいただく必要がございますので、メールでのお問い合わせをお願いいたします。

◆スマートフォン設定

提供元不明のアプリのインストールを許可する……………	9～10
位置情報の利用を許可する……………	11
DP2をインストールする……………	12～16
DP2をウィジェットに設定する……………	17～18
電池の最適化を無効にする……………	19～20
データ無制限アクセスを許可する……………	21～22

管理PC画面設定

ユーザーの所属グループを作成する

- 1 弊社よりお送りしたメールに記載されている「パソコンURL」にアクセスします。



登録が完了しましたのでご利用に必要な情報をご連絡致します。
管理者ID：*****
管理者パスワード：*****
※このメールは暗号化されていないので万一の為に上記のID、パスワードを変更されることをお勧めします。

パソコンURL：https://***.navi-p.com/LocNaviDP/*****/pls/
初期設定用携帯URL：http://***.navi-p.com/LocNaviDP/*****/phone/



ログイン

https://cld-b.navi-p.com

ユーザー名

パスワード

認証ウィンドウで、管理者IDとパスワードを入力します。

- 2 ユーザーを所属させるグループを作成します。



メニューの「設定」を選択します。




グループ関連>グループ設定>新規追加を選択します。



グループ名称	<input type="text"/>
グループID	<input type="text"/>
パスワード 確認入力	<input type="password"/>
送信間隔	5
管理者アドレス1	<input type="text"/>
管理者アドレス2	<input type="text"/>
管理者アドレス3	<input type="text"/>

以下の内容を入力します。

- グループ名称 (全角30文字以内)
- グループID (半角20文字以内)
- パスワード (半角20文字以内)
- パスワード確認入力
- 送信間隔 (1~60分の間で設定可能です。)



「登録」を選択するとグループが作成されます。

3 端末からの位置送信時に利用する、ステータス情報(状況)を設定します。



メニューの「設定」を選択します。




使用	ステータス名称	アイコン	グラフ表示色	通知メール
<input checked="" type="checkbox"/>	移動中	 変更	 色変更	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	手動送信	 変更	 色変更	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	作業中	 変更	 色変更	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	休憩中	 変更	 色変更	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	緊急事態	 変更	 色変更	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		 変更	 色変更	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		 変更	 色変更	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		 変更	 色変更	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		 変更	 色変更	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		 変更	 色変更	<input type="checkbox"/>



「変更」からアイコン変更が可能です。
ステータスが複数ある場合は、デフォルトから変更することをおすすめします。

ステータス関連> ステータス登録を選択します。

- 「使用」にチェック
- ステータス名称(全角30文字以内)
- アイコン(地図上に表示)
- グラフ表示色(時間分析で、グラフを表示させた際の各ステータスの色です。※標準プランのみ)
- 通知メール(詳細については[管理PC利用マニュアルP.35](#)でご確認ください。)



「設定」を選択します。

4 事前に管理PCからユーザーを作成します。（新規登録の場合）



メニューの「設定」を選択します。




ユーザー関連 > **端末設定** を選択します。

- 「新規登録」をクリックします。

ユーザー名	<input type="text"/>
グループ名	1東京営業所(1分) ▼
電話番号	<input type="text"/>
メールアドレス	<input type="text"/>
名前	<input type="text"/>
地域	<input type="text"/>
社員ナンバー	<input type="text"/>
社用車ナンバー	<input type="text"/>
備考	<input type="text"/>

**ユーザーフォーマットは、
ユーザー関連> フォーマット設定で
追加できます。**

- ユーザー名(全角20文字以内)
- グループ名(P.4で作成したグループを選択します)
- 電話番号
を入力します。



「登録」を選択します。

5 新規・既存ユーザーいずれの場合もログインIDが自動生成されるため、確認します。

<ユーザー関連>				修正	削除
└ 端末設定				修正	削除
└ フォーマット設定				修正	削除
<ステータス関連>				修正	削除
<スポット関連>				修正	削除
システム設定				修正	削除
位置履歴CSV読み込み				修正	削除
マニュアル				修正	削除
				修正	削除
				修正	削除
				修正	削除

aaa12345678910111213

CSV出力 新規登録


ユーザー関連 > **端末設定** を選択します。
ログインIDは、ユーザーごとに異なります。

- 新規作成した場合のログインID…企業ID + 数字
- 既存ユーザーのログインID…android + 数字

※スマートフォンの初期設定P.15で使用します。

スマートフォン設定

提供元不明のアプリのインストールを許可する




ホーム画面から**アプリ**を開きます。



設定をタップします。



アプリと通知をタップします。




詳細設定をタップします。


提供元不明のアプリのインストールを許可する




特別なアプリアクセスをタップします。



不明なアプリのインストールをタップします。



Chromeをタップします。



この提供元のアプリを許可を有効にします。

位置情報の利用を許可する



設定から**セキュリティと現在地情報**をタップします。



位置情報をタップします。



位置情報を**ON**にした後、**モード**を**高精度**にします。

引き続き、アプリのインストールを行なってください。




アプリ一覧画面から**Chrome**をタップします。



ダウンロードページのURLを入力します。

ダウンロードページ

<https://cld-c.navi-p.com/LocNaviDP/phone/app/>



バージョン8.19bの**ダウンロード**ボタンをタップします。




続行をタップします。




許可をタップします。



ダウンロードをタップします。



開くをタップします。




右下のインストールをタップします。




開くをタップします。



電話の発信と管理を許可します。




位置情報へのアクセスを許可します。




写真、メディア、ファイルへのアクセスを許可します。


管理パソコンURL https://●●●.navi-p.com/LocNaviDP/▲▲▲/pls/



接続先の選択・企業IDの入力画面が表示されます。




接続先は管理パソコンURLの「●●●.navi-p.com」部分を選択します。



企業IDは管理パソコンURLの「▲▲▲」部分を入力します。入力後、登録をタップします。

引き続き、次項のログインIDの認証を行ってください、




アプリのインストール作業は以上です。
引き続き、次項のスマートフォン側の設定を行なってください。

自動生成された**ログインID**(P.7)を入力し、**登録**をタップします。
※SIMカードの変更がない場合は表示されません。

アプリのトップ画面が表示されることを確認します。



ホーム画面で空きスペースを長押しします。



ウィジェットを表示をタップします。



ウィジェット一覧をスクロールします。



位置情報サービスDP2 (4x2) を長押しして、下に表示されているホーム画面までひっぱります。




引き続き、電池の最適化を無効にする設定を行ってください。


ホーム画面DP2のアプリアイコンと、**アプリ名/ステータス/送信間隔**が表示されることを確認します。



設定から**電池**をタップします。




右上の**メニューボタン**をタップします。




電池の最適化をタップします。



すべてのアプリを選択します。



位置情報サービスDP2を選択し、**最適化しない**にチェックを入れた後完了をタップします。



最適化していないアプリの一覧にDP2が表示されていることを確認します。

引き続き、**データ無制限アクセス**を許可する設定を行ってください。




設定から**ネットワークとインターネット**をタップします。



データ使用量をタップします。



データセーバーをタップします。



データへの無制限アクセスをタップします。



★設定は以上です。
端末の再起動を行ってください。

位置情報サービスDP2をON
にします。